

000100101010011101010100010110101000011100010111
1111000011111110101010010010010100111010101010
00101101010000110001011111100000111111101010100
01110110101001110101010001011010101001100010111
11110000101010111101010000010010100111010101010
00101101010000110001011111100000110111101010100
00010010101001110101010001011010100001100010111
1111000011111110101010010010010100111010101010
001011010100001100010111111000011111101010100
0111010101011110000111111000011111101010100
1111000110101010100001010101010101010101010
00101101010000110001011111100000110111101010100
00010010101001110101010001011010100001100010111
1111000011111110101010010010010100111010101010
001011010100001100010111110000011111101010100
01110101000111101010000101101010100111010111
1100011101010101010101010101010101010101010
0001010100011000011111000001010101010101010
00010010101001110101010001011010100001100010111
1111000011111110101010010010010100111010101010
001011010100001100010111111000011111101010100
011101010101111010100001011010101001110101010
11110000101010111101010000010010100111010101010
00101101010000110001011111100000110111101010100

La codifica dell'informazione

(continua)

Codifica dei numeri

- Il codice ASCII consente di codificare le cifre decimali da "0" a "9" fornendo in questo modo un metodo per la rappresentazione dei numeri
- Il numero 324 potrebbe essere rappresentato dalla sequenza di byte: 00110011 00110010 00110100
3 2 4
- Questa rappresentazione non è efficiente e, soprattutto, non è adatta per eseguire le operazioni aritmetiche sui numeri

Codifica dei numeri

- Sono stati pertanto studiati codici alternativi per
 - rappresentare i numeri in modo efficiente
 - eseguire le usuali operazioni

Codifica dei numeri: il sistema decimale

- Sistema **posizionale** in cui ogni cifra di un numero assume un valore che dipende dalla sua posizione

$$365 = 3 \times 100 + 6 \times 10 + 5 \times 1$$

$$365 = 3 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

Si deve fare la somma dei prodotti di ciascuna cifra moltiplicata per la base elevata all'esponente che rappresenta la posizione della cifra stessa (partendo da 0).



Codifica dei numeri

- La notazione posizionale può essere usata con qualunque **base** creando così sistemi di numerazione diversi
- Per ogni sistema di numerazione si usa un numero di cifre uguale alla base
- *Esempi*
 1. Nella base 10 si usano le cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 2. In base 5 si usano le cifre 0, 1, 2, 3, 4
 3. In base 3 si usano le cifre 0, 1, 2

Codifica dei numeri

In informatica si usano prevalentemente le numerazioni binaria (base 2), ottale (base 8) ed esadecimale (base 16)



Sistema binario

- Utilizza una notazione posizionale basata su 2 cifre (0 e 1) e sulle potenze di **2**

- *Esempio: 10011 =*

$$1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 19$$

- *Esempio: 20011 = ????*

Sistema ottale

- Utilizza una notazione posizionale basata su 8 cifre (0,1, ..., 7) e sulle potenze di **8**

- *Esempio: 10011 =*

$$1x8^4 + 0x8^3 + 0x8^2 + 1x8^1 + 1x8^0 = 4105$$

- *Esempio: 3057 =*

$$3x8^3 + 0x8^2 + 5x8^1 + 7x8^0 = 1583$$

Sistema esadecimale

- Utilizza una notazione posizionale basata su 16 cifre (0,1,2,...,9,A,B,C,D,E,F) e sulle potenze di **16**

- *Esempio: 10011 =*

$$1 \times 16^4 + 0 \times 16^3 + 0 \times 16^2 + 1 \times 16^1 + 1 \times 16^0 = 65553$$

- *Esempio: AAC3 =*

$$10 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 43715$$

Sistemi di numerazione

- Per evitare ambiguità si può scrivere esplicitamente la base di un numero
- Avremo

$$10011_2 < 10011_8 < 10011_{10} < 10011_{16}$$

Conversione da base 10 a base 2

- Per convertire un numero M in base 2 si devono trovare i resti delle divisioni per due di M e dei quozienti successivi
- *Esempio: 210₁₀*

210	2	resto 0
105	2	resto 1
52	2	resto 0
26	2	resto 0
13	2	resto 1
6	2	resto 0
3	2	resto 1
1	2	resto 1
0		

Conversione da base 10 a base 2

- Leggendo la sequenza dal basso verso l'alto si ottiene il numero

11010010₂

- Per una corretta verifica basta riconvertire il risultato alla base 10

Per le altre basi il procedimento è lo stesso, cambiando il divisore



Conversione da base 10 a base 8

- Per convertire un numero in base 8 si devono trovare i resti delle divisioni successive del numero per la base 8

- *Esempio: 741_{10}*

741		8	resto 5	↑	= 1345_8
92		8	resto 4		
11		8	resto 3		
1		8	resto 1		
0					

Conversione da base 10 a base 16

- Per convertire un numero in base 16 si devono trovare i resti delle divisioni successive del numero per la base 16

- *Esempio: 41660_{10}*

41660		16	resto 12 = C	↑	= $A2BC_{16}$
2603		16	resto 11 = B		
162		16	resto = 2		
10		16	resto 10 = A		
0					

Conversione da base 2 a base 8 e base 16

- È semplice!
- Da base **2** a base **8**: basta prendere i bit a **gruppi di 3** e trovare il numero ottale corrispondente (che sarà compreso tra 0 e 7)
- Da base **2** a base **16**: basta prendere i bit a **gruppi di 4** e trovare il numero esadecimale corrispondente, (che sarà compreso tra 0 e F)

Rappresentazione dei numeri

- I numeri vengono distinti in tre categorie
 - Interi positivi
 - Interi con segno (positivi e negativi)
 - Reali (positivi e negativi con virgola)
- Ogni categoria viene rappresentata in modo diverso

*NB: indipendentemente dalla rappresentazione scelta, essa sarà di tipo finito e consentirà di rappresentare solo un **sottoinsieme finito di numeri!***

Codici a lunghezza fissa

- Se si usa un numero **prestabilito** di cifre si ha un codice a **lunghezza fissa**
- In questo modo si pone anche un **limite** al numero massimo rappresentabile
- *Esempio: qual è il numero più grande rappresentabile con 4 cifre?*

<i>in base 10</i>	9999	
<i>in base 2</i>	1111	(= 15_{10})
<i>in base 16</i>	FFFF	(= 65535_{10})
<i>in base 8</i>	7777	(= 4095_{10})

Codici a lunghezza fissa

- Numeri maggiori di quello **massimo** rappresentabile causano problemi di **overflow**
(ovvero per essere rappresentati richiedono più cifre di quelle a disposizione)
- *Esempio: 4 cifre*

<i>in base 10</i>	9999 + 1 = 10000_{10}
<i>in base 2</i>	1111 + 1 = 10000_2 (= 16_{10})
<i>In base 16</i>	FFFF + 1 = 10000_{16} (= 65536_{10})
<i>in base 8</i>	7777 + 1 = 10000_8 (= 4096_{10})

Numeri interi positivi

- In generale, con **N** cifre a disposizione e base **b** il più grande numero (intero positivo) rappresentabile si può esprimere come

$$b^N - 1$$

- *Esempio: N=4*

in base 10 $9999 = 10^4 - 1$

in base 2 $1111 = 2^4 - 1$

in base 16 $FFFF = 16^4 - 1$

in base 8 $7777 = 8^4 - 1$

Operazioni

- Vediamo solo il caso della addizione nella codifica binaria
 - ✓ si mettono in colonna i numeri da sommare
 - ✓ si calcola il riporto ogni volta che la somma parziale supera il valore 1

$0 + 0 = 0$	con riporto 0
$0 + 1 = 1$	con riporto 0
$1 + 0 = 1$	con riporto 0
$1 + 1 = 0$	con riporto 1

Codici a lunghezza variabile

- Possiamo rappresentare i numeri usando **un numero variabile di cifre** (che dipende dal valore che si vuole rappresentare) introducendo un **simbolo speciale** che indica dove termina la rappresentazione di un numero e inizia quella del numero successivo

- *Esempio*

1001#11#1 *codice a lung. variabile, # separatore*

100100110001 *codice a lung. fissa, 4 bit per pixel*

Codici a espansione

- Permettono di definire dei codici a **lunghezza variabile** senza far uso del carattere di separazione
 - ✓ Si stabiliscono dei formati di rappresentazione che fanno uso di un numero diverso di cifre
 - ✓ Si definiscono delle regole per distinguere tra i vari formati

Codici a formati multipli predefiniti

- ✓ 4 formati di rappresentazione a 4, 7, 10, 16 bit
- ✓ identificati da 00, 01, 10, 11


0	0000	36	1000000000
1	0001	37	1000000001
2	0010	38	1000000010
3	0011	39	1000000011
4	0100000
5	0100001	291	1011111111
6	0100010	292	1100000000000000
7	0100011	293	1100000000000001
8	0100100	294	1100000000000010
...
...	...	16674	1101111111111111
35	0111111	16675	1111111111111111

Codici a espansione con cifra di espansione

- ✓ 4 formati di rappresentazione a 4, 7, 10, 16 bit
- ✓ identificati da 0, 10, 110, 111

0	0000	40	1100000000
1	0001	41	1100000001
2	0010	42	1100000010
3	0011
...	...	167	1101111111
7	0111	168	1110000000000000
8	1000000	169	1110000000000001
9	1000001	170	1110000000000010
10	1000010
11	1000011
...	...	8358	1110111111111111
39	1011111	8359	1111111111111111

Numeri interi con segno



N=3, codice a lungh. fissa

Numeri interi con segno

- Si può pensare di usare un bit per il **segno**
 - ✓ “0” identifica “+”
 - ✓ “1” identifica “-”

- Gli altri bit vengono usati per codificare il **valore assoluto (modulo)** del numero

Numeri interi con segno

- Problemi
 - ✓ Il numero 0 ha due rappresentazioni
(-0 = 100...0 e +0 = 000...0)
 - ✓ Per l'operazione di somma si deve tener conto dei segni degli addendi
- Sono state pertanto introdotte altre tecniche di codifica
 - ✓ Complemento a 1
 - ✓ Complemento a 2

Complemento a 1

- La cifra più a sinistra indica il segno
- Per i **numeri positivi** (cifra più a sinistra "0") si codifica il valore assoluto del numero
- Per i **numeri negativi** (cifra più a sinistra "1") si devono **negare** tutte le cifre (dove c'è "1" mettere "0", dove c'è "0" mettere "1")
- *Esempi*
 - ✓ $N=8, +24 = 00011000, -24 = 11100111$
 - ✓ Per trasformare **10011111** si devono complementare i suoi bit e trovare il valore corrispondente a **11000000**, ovvero 96. Il numero cercato è -96

*NB: ci vuole un codice a **lunghezza fissa**, altrimenti il complemento a 1 non funziona!*

Complemento a 1

- L'operazione di somma funziona nel caso di **addendi positivi e addendi con segno opposto con risultato negativo**
- Negli altri casi (somma tra numeri negativi oppure somma tra addendi discordanti e con risultato positivo) il risultato è decrementato di 1
- Per risolvere questo problema è stata introdotta una nuova codifica: **complemento a 2**
- Verrà spiegata nel corso di Architetture degli Elaboratori insieme ad altre codifiche



La rappresentazione dell'informazione

indipendentemente dall'informazione di partenza si ottiene sempre una sequenza di bit